


Ce didacticiel vise à expliquer aux centres de collecte les démarches à suivre pour configurer et utiliser le paiement de lait à la qualité dans le logiciel GeCoLait :

## 1- Paramétrages de code d'analyse de centre de collecte :


- Activer le menu Boite à outils => choisir la commande paramètres généraux => saisir le code d'analyse de centre

Les codes d'analyse des centres sont fournis par l'OEP de votre région




## 2- Edition des machines d'analyses :

- Activer le menu Boite à outils => choisir la commande configuration de la machine d'analyses => choisir l'option Edition machine.




### 3- Configuration de la machine d'analyse

- Activer le menu Boite à outils => choisir la commande configuration de la machine d'analyses => choisir l'option Configuration machine d'analyse.



### 4- Edition des critères de la qualité

- Activer le menu Edition critères PLQ => choisir la commande Edition critères



Vous trouvez ci-dessous les 5 critères détaillés :

Edition Critère

Code critères qualité  Valider

Nom critère  Annuler

Abréviation

Nom critère en arabe

Abréviation en arabe  Bonus/Malus par point  
 Oui  
 Non

Edition Critère

Code critères qualité  Valider

Nom critère  Annuler

Abréviation

Nom critère en arabe

Abréviation en arabe  Bonus/Malus par point  
 Oui  
 Non

Edition Critère

Code critères qualité  Valider

Nom critère  Annuler

Abréviation

Nom critère en arabe

Abréviation en arabe  Bonus/Malus par point  
 Oui  
 Non

**Edition Critère**

Code critères qualité:  Valider

Nom critère:  Annuler

Abréviation:

Nom critère en arabe:

Abréviation en arabe:

Bonus/Malus par point

Oui

Non

**Edition Critère**

Code critères qualité:  Valider

Nom critère:  Annuler

Abréviation:

Nom critère en arabe:

Abréviation en arabe:

Bonus/Malus par point

Oui

Non

### 5- Affectation des critères aux centrales laitières :

- Activer le menu critères qualités => choisir la commande affectation critères à une centrale

GESTION DU CENTRE DE COLLECTE CCL BDSI

Dossier Collecteur Réception Contrôles internes Livraison Règlement Stock Gestion matériel roulant Gestion paie employés Subvention Critères PLQ Boîte à Outils Fenêtres ?

**ENTRE DE COLLECTE CCL BDSI**

**Affectation des critères à une centrale**

Code centrale:  Nom:  En arabe:

**Liste des critères non affectés**  
 CS Cellules somatiques 1000/ml  
 GT Germes totaux 1000/ml  
 PC Point de congélation (mC°)  
 TB Matière grasse  
 TP Matière protéique

**Liste des critères de la centrale**


Valider (F6) Fermer (Echap)

08:58 29/07/2018

Remarque : les critères utilisés dans le paiement de lait à la qualité jusqu'à présent sont :

- Matière grasse
- Matière protéique
- Point de congélation

Veillez à n'affecter que ces trois critères à chaque centrale. (Refaire l'affectation pour chaque centrale)



6- Paramètres qualité par centrale : (Voir fichier paramètre qualité selon centrale pour les valeurs et les montants de la qualité)

- Activer le menu critères qualité => choisir la commande paramètres qualité par centrale (refaire le paramétrage pour chaque centrale)

Paramètres qualité par centrale \*

### Paramètres qualité par centrale

Code centrale: 002    Nom: CL NATILAIT    En arabe: تيلي

Critères	Opérateur	Normes accordées		Bonus - malus en DT
		Valeur 1	Valeur 2	
Point de congélation (mC°)	Inférieure à	510,000	0,000	-0,0020
Matière grasse	Entre	3,500	5,000	0,0250
Matière protéique	Entre	3,050	3,500	0,0500

**Participation aux frais d'analyse**

Participation	Montant
Participation éleveur	0,0000 DT par litre
Participation centre de collecte de lait	0,0000 DT par litre
Participation Centrale laitière	0,0000 DT par litre

**Calcul bonus/malus qualité**

Faire la moyenne uniquement lorsqu'il y'a au moins deux analyses  
 **Toujours faire la moyenne des analyses**

**Remise à zéro si la valeur dépasse le maximum**

Point de congélation (mC°)  
 Matière grasse  
 Matière protéique

**Remarque 1 :** L'opérateur de point de congélation doit être inférieur à 510 pour **Délice** et 520 pour **Natilaït**

**Remarque 2 :** Pour la centrale laitière **Délice** vous devez cochez dans les champs remise à zéro si la valeur dépasse le maximum :

- Matière grasse
- Matière protéique

7- Impression de la liste de prélèvement des échantillons :

- Activer le menu dossier => choisir la commande liste des éleveurs centre pour le prélèvement d'échantillon : choisir le mois, l'année, l'échantillon et la date de prélèvement et cliquer sur le bouton imprimer.



GESTION DU CENTRE DE COLLECTE CCL BDSI

Dossier Collecteur Réception Contrôles internes Livraison Règlement Stock Gestion matériel roulant Gestion paie employés Subvention Critères PLQ Boîte à Outils Fenêtres ?

Clients  
 Détails colporteurs  
 Liste éleveurs centre pour le prélèvement d'échantillon  
 Liste de tous les éleveurs pour prélèvement d'échantillon  
 Réordonner les numéros d'ordre d'analyse  
 Fournisseurs  
 Employés  
 Centrales laitières  
 Tanks  
 Véhicules  
 Articles  
 Aliments  
 Locaux  
 Equipements  
 Consommables  
 Points d'eau  
 Listes

Liste tous éleveurs pour prélèvement d'échantillon

Prélèvement du mois de : Juillet Année : 2018 Echantillon : Analyse 1 Date de prélèvement : 29/07/2018

Numéro d'ordre d'analyse	Code	Nom et prénom	Quantité de lait	Remarques
1	B001	Selmi Moncef		
2	B002	Benali Abdelmajid		
3	B004	Bouali Ramzi		
4	F006	Frayhi Abderazek		
5	F009	Benali Kheïd		
6	F010	Bouali Ismail		
7	F011	Bouali Ferid		
8	F012	Bouali Zied		
9	F015	Amdouni Ridha		
10	B016	Jouini Ali		
11	F017	Bouali Ali		
12	F018	Nefzi Moncef		
13	F019	Arfeoui Hbib		
14	F020	Nefzi Fethi		
15	T021	Hidhli Hsan		
16	F022	Houimli Chokri		

Imprimer Fermer (Echap)

## 8- Importation des résultats d'analyse :

- Pour importer les résultats d'analyse : activer le menu réception => choisir la commande importation analyse qualité => choisir l'option importer

GESTION DU CENTRE DE COLLECTE CCL BDSI

Dossier Collecteur Réception Contrôles internes Livraison Règlement Stock Gestion matériel roulant Gestion paie employés Subvention Critères PLQ Boîte à Outils Fenêtres ?

Réception lait  
 Saisie quotidienne réception lait/livraison aliments et avance clients  
 Importer réception quotidienne de lait  
 Réception lait listes annexes  
 Importer réception mensuelle de lait listes annexes  
 Importation analyses qualité  
 Réception articles  
 Réception aliments  
 Réception consommables  
 Réception véhicules  
 Réception tanks  
 Réception équipements  
 Transformation BLs en facture  
 Consultation

Importer analyses qualité

Historique importation  
 Date analyse MG,MP,PC,CS  
 Date échantillon MG,MP,PC,CS  
 Date analyse germes totaux  
 Date échantillon germes totaux  
 Echantillon : Analyse 1 mois de : Juillet Année : 2018


Importer analyses Parcourir  
 Importer analyse germes totaux Parcourir

Numéro d'ordre d'analyse	Code	Nom	Prénom	Matière grasse	Matière protéique	Point de congélation	Cellules somatiques	Germes totaux
1	B001	Selmi	Moncef					
2	B002	Benali	Abdelmajid					
3	B004	Bouali	Ramzi					
4	F006	Frayhi	Abderazek					
5	F009	Benali	Kheïd					
6	F010	Bouali	Ismail					
7	F011	Bouali	Ferid					
8	F012	Bouali	Zied					
9	F015	Amdouni	Ridha					
10	B016	Jouini	Ali					
11	F017	Bouali	Ali					
12	F018	Nefzi	Moncef					
13	F019	Arfeoui	Hbib					
14	F020	Nefzi	Fethi					
15	T021	Hidhli	Hsan					


Valider (F6) Fermer (Echap)

## 9- Estimation de l'état de paiement de la prime qualité (a envoyé au centrale laitière)

- Activer le menu livraison => choisir la commande livraison lait => choisir l'option Estimation de l'état de paiement de la prime qualité




10- Validation de l'état de paiement de la prime qualité : après confirmation de l'estimation de l'état par la centrale laitière on doit procéder à sa validation en activant le menu livraison => choisir la commande validation de l'état de paiement de la prime qualité.




11- Facturation des primes de la qualité :

- Pour facturer les primes de la qualité à la centrale : activer le menu livraison => choisir la commande => livraison lait => choisir l'option facturer prime de la qualité. Sélectionner les états à facturer et cliquer sur le bouton facturer




## 12- Règlement bonus éleveurs de colporteur selon la qualité

- Activer le menu livraison => choisir la commande livraison lait => choisir l'option Règlement bonus éleveurs de colporteur selon la qualité



- 13- Reçu mensuelle de la prime de la qualité pour les éleveurs de colporteur : activer le menu livraison => choisir la commande consultation => choisir l'option Reçu mensuelle de la prime de la qualité pour les éleveurs de colporteur (reçu à envoyer aux éleveurs de colporteur)



14- Statistiques prime de la qualité : activer le menu livraison => choisir la commande consultation => choisir l'option Statistiques prime de la qualité (à envoyer à l'OEP)

